

Magenta GSM-Codes

T...

Senden = grüne Taste/Anruftaste

* = Stern-Taste

= Raute-Taste

Die Eingabe des Codes erfolgt ohne Leerzeichen

Allgemeine Codes:

P 1IN ändern	* * 04 * alte PIN * neue PIN * neue PIN #
PIN 2 ändern	* * 042 * alte PIN * neue PIN * neue PIN #
PUK 1 (neuen PIN 1 generieren nach Sperre der SIM-Karte)	* * 05 * PUK * neue PIN 1 * neue PIN 1 #
PUK 2 (neuen PIN 2 generieren)	* * 052 * PUK * neue PIN 2 * neue PIN 2 #
IMEI – Abfrage	* # 06 #
Anklopfen aktivieren	* 43 # Senden
Anklopfen ausschalten	# 43 # Senden
Anklopfen überprüfen	* # 43 # Senden
Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP) prüfen	* # 30 # Senden
Aktivieren	* 30 # Senden
Ausschalten	# 30 # Senden
Anzeige der Rufnummer beim Angerufenen (CLIR) prüfen	* # 31 # Senden
Aktivieren	* 31 # Senden
Ausschalten	# 31 # Senden
Eigene Rufnummer unterdrücken für gewählte Rufnummer	# 31 # Rufnummer Senden
Eigene Rufnummer mitsenden für gewählte Rufnummer	* 31 # Rufnummer Senden



GSM-Codes – Codes für KLAX-Wertkarte

T-Mobile Klax Guthaben abfragen	* 101 # senden
T-Mobile Aktionen abfragen	* 102 # senden
T-Mobile Klax Guthaben aufbuchen	* 105 * 14-stelliger Lade-code # senden
Verbleibende SMS abfragen (bei KLAX SMS-Paket)	* 112 # senden
verbleibendes Datenvolumen	* 114 #
verbleibende Freiminuten bei Holiday	* 115 #
Call Back	* 110 * Rufnummer #

Rufumleitungen (1)

Unbedingte Rufumleitung	
Aktivierung mit Dienstecode	* * 2 1 * Zielrufnummer * Dienstecode # senden
Aktivieren	* * 21 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# # 21 # senden
Prüfen	* # 21 # senden



Rufumleitungen (2)

Bedingte Rufumleitung

Alle bedingten Rufumleitungen aktivieren	* * 004 * Zielrufnummer * Dienstecode # senden
--	--

Rufumleitung bei Nichterreichbarkeit

Aktivierung mit Dienstcode	* * 62 * Zielrufnummer * Dienstecode # senden
Aktivieren	* * 62 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# # 62 # senden
Prüfen	* # 62 # senden

Rufumleitung im Besetztfall

Aktivierung mit Dienstcode	* * 67 * Zielrufnummer * Dienstecode # senden
Aktivieren	* * 67 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# # 67 # senden
Prüfen	* # 67 # senden



Rufumleitungen (3)

Rufumleitung bei Nichtentgegennahme	
Aktivierung mit Dienstcode	* * 61 * Zielrufnummer * Dienstecode # senden
Aktivieren	* * 61 * Zielrufnummer # senden
Ausschalten	# # 61 # senden
Prüfen	* # 61 # senden
Nach x Sekunden umleiten (Standard 20 / Maximum 30)	* * 61 * Zielrufnummer * * Sekunden # senden

Alle Rufumleitungen löschen	
Aufhebung aller Rufumleitungen	# # 002 # senden

Dienstcodes	
Alle Dienste	10
Telefonie	11
Fax	13
SMS	16
Daten	20



Sperrungen (1)

Rufsperrung abgehende Anrufe	
Aktivieren	* 33 * 5678 * Dienstecode # senden
Ausschalten	# 33 * 5678 * Dienstecode # senden
Prüfen	* # 33 # senden

Rufsperrung abgehende internationale Anrufe	
Aktivieren	* 331 * 5678 * Dienstecode # senden
Ausschalten	# 331 * 5678 * Dienstecode # senden
Prüfen	* # 331 # senden

Rufsperrung abgehende internationale Anrufe außer ins Heimnetz	
Aktivieren	* 332 * 5678 * Dienstecode # senden
Ausschalten	# 332 * 5678 * Dienstecode # senden
Prüfen	* # 332 # senden

Rufsperrung ankommende Anrufe	
Aktivieren	* 35 * 5678 * Dienstecode # senden
Ausschalten	# 35 * 5678 * Dienstecode # senden
Prüfen	* # 35 # senden



Sperrungen (2)

Rufsperrung ankommende Anrufe wenn Handy im Fremdnetz eingebucht ist

Aktivieren	* 351 * 5678 * Dienstecode # senden
Ausschalten	# 351 * 5678 * Dienstecode # senden
Prüfen	* # 351 # senden

Aufhebung von Sperrungen

Löschen der Sperrung für SMS-Nachrichten	# 330 * 5678 * 16 # senden
Löschen aller Sperrungen	# 330 * 5678 # senden
Ändern des Passwortes	* * 03 * * Passwort alt * PW neu * PW neu #

Dienstecodes

Alle Dienste	10
Telefonie	11
Fax	13
SMS	16
Daten	20

Senden = grüne Taste/Anruftaste

* = Stern-Taste

= Raute-Taste

Die Eingabe des Codes erfolgt ohne Leerzeichen

